

Indicateur Tasse avec Anse

Tous nos modes d'emploi en vidéo sur notre chaine Youtube :

<https://youtu.be/40SiYMpvGbU>

I. Mode d'Emploi

Cet indicateur affiche les Tasses avec Anse :

- flèches orange au-dessus et au-dessous des points clés,
- tracé de la Tasse avec Anse en orange,
- objectif théorique de la Tasse avec Anse (optionnel).


Fonctionne sur toutes UT, préférence d'utilisation sur UT 15 minutes et supérieures.

Critères Fixes :

- scanne les 150 dernières bougies,
- la ligne de cou est définie par le corps des bougies,
- les 2 premiers tops sont séparés d'au moins 10 bougies.

L'affichage dépend des critères ajustables permettant le réglage des caractéristiques de la figure recherchée.

Les paramètres sont ajustables dans le menu configuration :



Les valeurs visibles dans les paramétrages ci-dessus sont données à titre d'exemple et ne constituent pas un réglage optimum ou conseillé, à chacun de trouver les réglages qui lui conviennent.

- MinimumCupDepth = profondeur minimum de la tasse, exprimée en pourcentage de retracement de la hausse précédent la figure,
- MaximumCupDepth = profondeur maximum de la tasse, exprimée en pourcentage de retracement de la hausse précédent la figure,
- MinimumHandleDepth = profondeur minimum de la anse, exprimée en pourcentage de retracement de la hausse du fond de la tasse à la ligne de cou,
- MaximumHandleDepth = profondeur maximum de la anse, exprimée en pourcentage de retracement de la hausse fond de la tasse à la ligne de cou,
- MaxiNeckLineSlop = pente maximum de la ligne de cou (négative ou positive) de 0 à 100. Ligne de cou horizontale = 0,
- MinimumHandleLength = longueur minimum de l'anse. Exprimée en pourcentage de la longueur de la tasse.
- BreakOutNeckLine = filtrage pour avoir le cours actuel en train de passer la ligne de cou. Coché = Filtre ON / Décoché = Filtre OFF,
- NearNeckLine = filtrage pour avoir le cours actuel dans la moitié haute de l'anse. Coché = Filtre ON / Décoché = Filtre OFF,
- NearHandleBottom = filtrage pour avoir le cours actuel dans la moitié inférieur de l'anse. Coché = Filtre ON / Décoché = Filtre OFF,
- DisplayArrows = affichage des flèches sur les points clés, Coché = ON / Décoché = OFF,
- DisplayLines = affichage des lignes de la figure, Coché = ON / Décoché = OFF,
- DisplayTriangles = affichage des triangles de la figure, Coché = ON / Décoché = OFF,
- ObjectiveDisplay = affichage de l'objectif théorique de la Tasse avec Anse. Coché = ON / Décoché = OFF. L'objectif théorique d'une Tasse avec Anse étant le report de la hauteur de la tasse au-dessus de la ligne de cou.

