

Indicateur de Marteaux

Cet indicateur affiche les marteaux sur le graphique avec une flèche noire positionnée sous la bougie.

Fonctionne sur toutes UT.

Tous nos modes d'emploi en vidéo sur notre chaine Youtube :

<https://youtu.be/nGQqItgNeVQ>

I. Mode d'Emploi

L'affichage dépend des paramètres ajustables permettant de modifier les critères de validation du marteau, par exemple la longueur minimum de la mèche basse.



Configuration : Paramètres prédéfinis	
MaxUpperWickLength	1
MinLowerWickLength	1.5
MaxPenetrationPreviousCandleBody	30
SMAPeriod	7
RRtoSMAOK	<input type="checkbox"/>
ConfirmationCandle	<input type="checkbox"/>
Last3ClosingBearish	<input checked="" type="checkbox"/>
PreviousCandleRed	<input checked="" type="checkbox"/>

Les valeurs visibles dans les paramétrages ci-dessus sont données à titre d'exemple et ne constituent pas un réglage optimum ou conseillé, à chacun de trouver les réglages qui lui conviennent.

- MaxUpperWickLength = Longueur maximum de mèche haute en multiple du corps,
- MinLowerWickLength = Longueur minimum de mèche basse en multiple du corps,
- MaxPenetrationPreviousCandleBody = Pourcentage maximum de pénétration du marteau dans le corps de la bougie précédente. Le corps du marteau ne doit pas pénétrer de plus que le pourcentage défini ici pour valider la figure. Ce critère permet de définir la position du marteau par rapport à la bougie précédente.
- RRtoSMAOK = filtrage pour que le stop (mèche basse) soit moins loin que la moyenne mobile en objectif. Coché = Activé / Non Coché = Désactivé. Ce critère permet de filtrer par rapport au ratio gain / risque en prenant un stop sur le plus bas du marteau et comme premier objectif une moyenne mobile simple dont la période est définie par le paramètre suivant. Si le ratio gain risque n'est pas ≥ 1 le marteau ne sera pas affiché.
- SMAPeriod = période de la moyenne mobile simple en objectif pour le filtre ci-dessus.

- ConfirmationCandle = l'indicateur n'affichera le marteau que si celui-ci est confirmé par la bougie suivante. Donc une bougie dont la clôture est plus haute que le corps du marteau. La flèche reste bien sous le marteau. Coché = Activé / Non coché = Désactivé,

- Last3ClosingBearish = le marteau étant un signal de retournement haussier, ce filtre permet de n'avoir que les marteaux intervenant après une suite de 3 bougies dont les clôtures sont baissières. Coché = Activé / Non coché = Désactivé.

- PreviousCandleRed = la bougie précédente doit être rouge, Coché = Activé / Non coché = Désactivé.

NB : Attention à bien mettre les mêmes paramètres dans l'indicateur et le screener, pour que les résultats du screener soient bien indiqués sur le graphe.



DISCLAIMER

Les outils (indicateurs et screeners) proposés ne sont pas des conseils en investissement mais bien des outils permettant à chacun de trouver des configurations graphiques spécifiques.

L'investissement sur les marchés financiers comporte des risques pouvant aller jusqu'à la perte totale du capital.

L'utilisateur des outils proposés comprends et accepte que l'utilisation de ces outils se fait sous sa seule et entière responsabilité. P2C Trading décline toute responsabilité dans l'utilisation des outils et des conséquences qui en découleraient.