

## Indicateur d'Étoile Filante

Cet indicateur affiche les étoiles filantes sur le graphique avec une flèche rose positionnée au-dessus de la bougie.

Fonctionne sur toutes UT.

**Tous nos modes d'emploi en vidéo sur notre chaine Youtube :**

[https://youtu.be/Hv\\_gs-b1JGw](https://youtu.be/Hv_gs-b1JGw)

### I. Mode d'Emploi

L'affichage dépend des paramètres ajustables permettant de modifier les critères de validation de l'étoile filante, par exemple la longueur minimum de la mèche haute.



Les valeurs visibles dans les paramétrages ci-dessus sont données à titre d'exemple et ne constituent pas un réglage optimum ou conseillé, à chacun de trouver les réglages qui lui conviennent.

- MinUpperWickLength = Longueur minimum de mèche haute en multiple du corps,
- MaxLowerWickLength = Longueur maximum de mèche basse en multiple du corps,
- MaxPenetrationPreviousCandleBody = Pourcentage maximum de pénétration de l'étoile filante dans le corps de la bougie précédente. Le corps de l'étoile filante ne doit pas pénétrer de plus que le pourcentage défini ici pour valider la figure. Ce critère permet de définir la position de l'étoile filante par rapport à la bougie précédente.
- RRtoSMAOK = filtrage pour que le stop (mèche haute) soit moins loin que la moyenne mobile en objectif. Coché = Activé / Non Coché = Désactivé. Ce critère permet de filtrer par rapport au ratio gain / risque en prenant un stop sur le plus haut de l'étoile filante et comme premier objectif une moyenne mobile simple dont la période est définie par le paramètre suivant. Si le ratio gain risque n'est pas  $\geq 1$  l'étoile filante ne sera pas affichée.

- SMAPeriod = période de la moyenne mobile simple en objectif pour le filtre ci-dessus.
- ConfirmationCandle = l'indicateur n'affichera l'étoile filante que si celle-ci est confirmée par la bougie suivante. Donc une bougie dont la clôture est plus basse que le corps de l'étoile filante. La flèche reste bien sous l'étoile filante. Coché = Activé / Non coché = Désactivé,
- Last3ClosingBullish = l'étoile filante étant un signal de retournement baissier, ce filtre permet de n'avoir que les étoiles filantes intervenant après une suite de 3 bougies dont les clôtures sont haussières. Coché = Activé / Non coché = Désactivé.
- PreviousCandleGreen = la bougie précédent l'étoile filante doit être verte, Coché = Activé / Non coché = Désactivé.

**NB : Attention à bien mettre les mêmes paramètres dans l'indicateur et le screener, pour que les résultats du screener soient bien indiqués sur le graphe.**

**DISCLAIMER**

Les outils (indicateurs et screeners) proposés ne sont pas des conseils en investissement mais bien des outils permettant à chacun de trouver des configurations graphiques spécifiques.

L'investissement sur les marchés financiers comporte des risques pouvant aller jusqu'à la perte totale du capital.

L'utilisateur des outils proposés comprends et accepte que l'utilisation de ces outils se fait sous sa seule et entière responsabilité. P2C Trading décline toute responsabilité dans l'utilisation des outils et des conséquences qui en découleraient.